



## PROCÉDURE DE CONFIGURATION DE LECTEUR LS1900 AVEC CONNECTEUR DB9

Installer lecteur sur le port série DB9 du PC

Ouvrir Hyperterminal et configurer :

COM : (Varie, habituellement 1) –

Vérifier dans le gestionnaire des périphériques au besoin.

Bits par seconde : 9600


Bits de données : 8

Parité : Aucun

Bits d'arrêt : 1

Contrôle de flux : Aucun

Scanner les codes à barres suivants :





<DATA><SUFFIX>



ENTER

Tester le lecteur sur un code barre